CADETS DE L'AVIATION ROYALE DU CANADA

NIVEAU DE QUALIFICATION QUATRE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 11

OCOM C490.06 – MONTER, DÉMONTER ET EMBALLER DES TENTES

Durée totale : 120 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l'enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon qui se trouve dans la publication A-CR-CCP-804/PG-002, *Norme de qualification et plan du niveau quatre*, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant de l'enseigner.

D’autres instructeurs sont nécessaires pour cette leçon afin de s’assurer que le PE 1 est enseigné durant le temps alloué.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour le PE 1 afin d’expliquer les facteurs à considérer au moment de la sélection d’un site.

La méthode d’instruction par démonstration et exécution a été choisie pour les PE 2 et 3, parce qu’elle permet à l’instructeur d’expliquer et de démontrer les techniques nécessaires pour monter, démonter et emballer des tentes, tout en donnant aux cadets l’occasion de pratiquer ces habiletés sous supervision.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de cette leçon, le cadet doit avoir monté, démonté et emballé une tente modulaire à deux sections avec murs et une tente arctique ou une tente civile en forme de dôme.

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-804/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-804-PF-002/A-CR-CCP-804-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.

IMPORTANCE


Il est important que les cadets soient en mesure d'utiliser une tente modulaire, car elles sont couramment utilisées durant les exercices de survie pour équipage de vol. La compréhension de cette leçon permettra aux cadets de mieux aider à la mise en œuvre d'un exercice de survie pour équipage de vol

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-804/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-804-PF-002/A-CR-CCP-804-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.

Point d'enseignement 1 **Discuter du choix d'un site**

Durée : 10 min Méthode : Exposé interactif

CHOIX DU SITE



Choisir un endroit sans crevasses dans le cas d'un emplacement sur un sol enneigé. Sonder la surface pour s'assurer que le terrain choisi est plat. La neige doit être enlevée jusqu'à ce qu'une base ferme soit exposée. Autant que possible, la tente doit être positionnée de sorte que son côté soit situé en aval du vent pour éviter que la neige transportée par le vent s'amoncelle et bloque l'entrée.

Pour aménager un site d'exercice, il est important de savoir comment trouver les sites pour monter les tentes. Il y a des facteurs à pendre en considération pour la sélection des sites et ces facteurs doivent être respectés, car ils sont avantageux pour tous. Voici les facteurs à prendre en considération :

- Vérifier l'accès aux véhicules pour faciliter l'installation et le transport de l'équipement.
- Vérifier la proximité d'une source d'eau qui fournit de l'eau potable et des fruits de la pêche.
- Vérifier la proximité d'une source de combustible pour faire un feu pendant les temps froids.
- Vérifier la proximité du matériel de construction.
- Vérifier la proximité des sentiers et des terriers d'animaux.
- Vérifier s'il y a une entrée qui est abritée contre le vent et de préférence orientée vers le soleil.
- Monter les tentes loin de l'aire de préparation des aliments.

ACTIVITÉ

Durée : 5 min

OBJECTIF

L'objectif de cette activité est de demander aux cadets de trouver un site convenable pour monter les tentes.

RESSOURCES

S.O.

DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L'ACTIVITÉ

Demander aux cadets, en groupes de deux, de trouver des sites convenables pour monter les tentes.

CONFIRMATION DU POINT D'ENSEIGNEMENT 1

La participation des cadets à l'activité servira de confirmation de l'apprentissage de ce PE.

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-804/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-804-PF-002/A-CR-CCP-804-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.

Point d'enseignement 2 — **Expliquer, démontrer et demander aux cadets, en tant que membre d'un groupe, de monter, de démonter et d'emballer une tente modulaire à deux éléments avec parois de tente**

Durée : 70 min — Méthode : Démonstration et exécution



Pour cette habileté, il est recommandé que l'instruction se déroule de la façon suivante :

(1) Expliquer et démontrer chaque étape sur la façon de monter, de démonter et d'emballer une tente modulaire.

(2) Après avoir démontrer chaque étape, demander aux cadets d'exécuter les habiletés tout en surveillant leur rendement.

Nota : Des instructeurs adjoints peuvent aider à surveiller la performance des cadets.




Si la tente modulaire doit demeurer montée pour la durée de l'exercice, enseigner le démontage et l'emballage à la fin de l'exercice.

COMPOSANTS D'UNE TENTE MODULAIRE

Un module de tente comprend une section en toile soutenu par une armature en aluminium tubulaire. Il mesure 2.5 mètres de long sur 5.5 mètres de large. L'armature d'une tente modulaire comprend deux arceaux (cadres en A) et trois poteaux ou pannes (c.-à-d. les poutres horizontales le long du toit qui soutiennent la toile). L'arceau est articulé au haut et à l'avant-toit. Lorsque plié, l'arceau a une dimension de 2.75 mètres de long. Les pannes ont une dimension de 2.5 mètres de long et raccordent deux arceaux (une panne au sommet et deux autres, une à chaque avant-toit. Elles sont bloquées en place sans utiliser d'outils. L'armature est ancrée avec des piquets en acier qui sont insérés à la base de chaque arceau et peut être fixée au moyen de traverses diagonales avec des câbles ou des sangles, entre l'avant-toit et la base des arceaux, pour fournir un espace intérieur sans obstacle et un périmètre à l'extérieur sans hauban. On utilise les haubans seulement quand la tente nécessite plus de renforcement.

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-804/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-804-PF-002/A-CR-CCP-804-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.




Remarque. Créé par le Directeur - Cadets 3, 2007, Ottawa, Ontario, Ministère de la Défense nationale.

Figure 1 Armature

SECTIONS DE TENTE

Les trois sections d'une tente sont les parties centrales, les murs avant et les murs arrière. Les sections de tente sont attachées l'une à l'autre à l'aide d'une série de boucles de corde et d'œillets connus sous le nom de « laçage néerlandais ». Les boucles de corde sont du côté opposé aux œillets et nécessitent que toutes les sections soient placées dans la même direction. Par exemple, toutes les boucles de corde sur la droite. Les sections de tente sont fabriquées de matériel tissé anti-déchirure de fil à âme en polyester-coton de couleur vert olive traité, résistant à l'eau, à la pourriture et ininflammable. Le tapis de sol qui remonte sur 40 centimètres au bas de chaque élément de tente est fait de matériel enduit de plastique et à l'épreuve de l'eau. Les fenêtres ont des moustiquaires et des rabats de blocage de la lumière et des panneaux transparents en vinyle qui sont attachés avec du ruban de fixation (Velcro).

Section du centre. Il s'agit de la toile du toit et des murs latéraux qui couvre un module. Il a une fenêtre sur chaque côté et une trémie de cheminée dans le toit.




Remarque. Tiré de C-87-110-000/MS-000 Manuel d'entretien opérationnel et courant - Tente de base (pages 1 à 5), par le MDN Canada, 1983, Ottawa, Ontario, Ministère de la Défense nationale. Droit d'auteur 1983 par MDN Canada.

Figure 2 Section du centre

Section de mur avant. S'attache avec les œillets et s'ouvre avec deux portes pour le personnel avec des fermetures à glissière. Le mur avant comprend une fenêtre et une ouverture d'aération qui se ferme.


Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-804/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-804-PF-002/A-CR-CCP-804-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.



Remarque. Tiré de C-87-110-000/MS-000 Manuel d'entretien opérationnel et courant - Tente de base (pages 1 à 5), par le MDN Canada, 1983, Ottawa, Ontario, Ministère de la Défense nationale. Droit d'auteur 1983 par MDN Canada.

Figure 3 Mur avant

Section de mur arrière. S'attache avec les boucles de corde et s'ouvre au centre. L'ouverture atteint le haut du module et est attachée avec des boutons en bâtonnets, ce qui permet d'entrer de l'équipement volumineux. Le mur arrière comprend deux fenêtres.



Remarque. Tiré de C-87-110-000/MS-000 Manuel d'entretien opérationnel et courant - Tente de base (pages 1 à 5), par le MDN Canada, 1983, Ottawa, Ontario, Ministère de la Défense nationale. Droit d'auteur 1983 par MDN Canada.

Figure 4 Mur arrière

ACCESSOIRES

Doublures. Les trois sections de tente communes — section du centre, le mur avant et le mur arrière — ont chacune des doublures de tissu blanc correspondantes. Elles procurent de l'isolation et ont une surface réfléchissant la lumière, elles sont également fabriquées de matériel ininflammable. Ces doublures sont suspendues à l'intérieur de l'armature et sont lacées ensemble comme les sections de tente.

Couloir d'obscurcissement. Une enveloppe de tissu noir de 2.5 mètres de long est attachée à l'intérieur de la tente et lacée à un œillet près de la porte, pour éviter que la lumière soit émise de l'entrée.

Bande de laçage. Elle procure les boucles de corde pour réunir les deux sections de tente ensemble quand la séquence de laçage du module est interrompue par deux extrémités d'œillets qui se rencontrent. Elle mesure

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-804/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-804-PF-002/A-CR-CCP-804-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.

8.5 mètres de long sur 15 centimètres de large. Une sangle et un sandow à crochet sont présents à chaque extrémité pour les fixer à l'armature et garder la bande raide contre la toile.

Haubans. Les lignes de cordes qui aident à fixer la tente au sol. Elles sont disponibles dans des situations où les fondations ne peuvent pas être ancrées dans le sol ou lorsque la tente est assujettie à des conditions de grands vents.

Sac de tente. Il s'agit d'un sac de toile plat conçu spécialement pour contenir les éléments de tente. Il comprend une poche pour garder les pièces de fixation connexes.

Outils. Un maillet, une pelle et à l'occasion un escabeau. Les outils ne sont pas inclus.



Expliquer l'entretien de la tente aux cadets, mais ne pas en faire la démonstration ou ne pas demander aux cadets d'exécuter cette habileté.

ENTRETIEN DE LA TENTE

Les mesures de précautions suivantes, lorsqu'elles sont suivies, protègent les composants de la tente contre la corrosion, la moisissure, la pourriture et les dommages inutiles et aident à prolonger la durée de vie et l'utilité du matériel de tente :

- Éviter de plier ou d'emballer les éléments de tente ou de doublure lorsqu'ils sont mouillés. Du matériel de tente mouillé ou trempé doit être plié et séché à l'air pendant 48 heures.
- Protéger les éléments des tentes et des doublures des taches de produits pétroliers et chimiques. Si elles deviennent souillées, nettoyer immédiatement avec de l'eau chaude savonneuse.
- Ne pas laisser l'huile, la boue et d'autres matières étrangères se ramasser ou se durcir sur les composants de l'armature. Pour le nettoyage, on recommande de l'eau chaude savonneuse ou des solvants de nettoyage. Les composants ne doivent pas être lubrifiés.
- Ne pas laisser les sections de tente démontées et les composants en contact avec le sol ou exposés aux intempéries pour plus de 48 heures.
- Tout dommage décelé doit être identifié, signalé et réparé à la première occasion.
- Il est interdit de traîner le matériel de tente sur le sol, de marcher sur le matériel de tente et de le manipuler de façon brusque en général.
- Il faut faire des efforts pour garder le matériel de tente en bon état en tout temps et de pratiquer l'entretien préventif pendant l'utilisation.
- Dresser et démonter le matériel de tente conformément aux procédures détaillées.



Expliquer, démontrer et demander aux cadets d'effectuer chaque étape pour monter, démonter et emballer une tente.

MONTER LA TENTE

Étaler et raccorder l'armature

Allonger tous les arceaux en laissant les pattes pliées et les espacer en incréments de module en utilisant une panne comme mesure. Raccorder les pannes à chaque arceau au haut et à l'avant-toit.

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-804/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-804-PF-002/A-CR-CCP-804-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.

Verrouiller l’armature

Pour actionner le dispositif de verrouillage et de raccordement au gousset de faîte, s’assurer d’abord que le dispositif de verrouillage est relâché en :


1. plaçant la tige à tête ronde de la panne dans le trou du gousset et la pousser vers le haut dans la fente du trou ;

2. déplaçant la barre coulissante vers le haut pour permettre au dispositif de verrouillage pivotant de se déplacer pour tenir la panne en place ;

3. déplaçant la barre coulissante vers le bas pour verrouiller le pivot ;

4. actionnant le verrou du gousset de protection en levant la barre coulissante ; et

5. en relâchant la patte de l'armature de l’arceau de son état érigé et en déplaçant, vers le bas, le verrou du levier situé à l’intérieur du gousset de l’avant-toit.



Remarque. Tiré de C-87-110-000/MS-000 Manuel d'entretien opérationnel et courant - Tente de base (pages 2 à 5), par le MDN Canada, 1983, Ottawa, Ontario, Ministère de la Défense nationale. Droit d’auteur 1983 par MDN Canada.


Figure 5 Dispositif de verrouillage de l'armature

Réunir les sections de tente

Identifier les sections de tente et déterminer leur position de sorte que la séquence de laçage avant-arrière corresponde à l’emplacement des murs avant et arrière. Lacer les sections du centre ensemble à l’aide du laçage néerlandais de la façon suivante :

1. Insérer le côté œillets entre les rabats du côté du laçage.

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-804/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-804-PF-002/A-CR-CCP-804-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.




Remarque. Tiré de C-87-110-000/MS-000 Manuel d'entretien opérationnel et courant - Tente de base (pages 2 à 8), par le MDN Canada, 1983, Ottawa, Ontario, Ministère de la Défense nationale. Droit d'auteur 1983 par MDN Canada.

Figure 6 Laçage de toile

2. Passer les boucles de corde à travers les trous des œillets correspondants et ensuite à travers la prochaine boucle en partant du centre vers l'extérieur.

3. Attacher la dernière boucle.



Remarque. Tiré de C-87-110-000/MS-000 Manuel d'entretien opérationnel et courant - Tente de base (pages 1 à 8), par le MDN Canada, 1983, Ottawa, Ontario, Ministère de la Défense nationale. Droit d'auteur 1983 par MDN Canada.

Figure 7 Laçage de toile


Lever le côté et placer la toile

Les étapes suivantes décrivent la procédure pour lever la structure de la tente modulaire et placer la toile :

1. S'assurer que les portes sur les murs avant et arrière sont fermées. Si on laisse les portes ouvertes, elles seront difficiles à fermer une fois que la tente modulaire est montée.

2. Monter un côté de l'armature avec une personne assignée à chaque armature de l'arceau. Dans des conditions de grands vents, fixer temporairement la section verticale au sol avec les piquets de tente.

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-804/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-804-PF-002/A-CR-CCP-804-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.



Remarque. Tiré de C-87-110-000/MS-000 Manuel d'entretien opérationnel et courant - Tente de base (pages 2 à 8), par le MDN Canada, 1983, Ottawa, Ontario, Ministère de la Défense nationale. Droit d'auteur 1983 par MDN Canada.

Figure 8 Dresser un côté

3. Placer la toile, précédemment pliée, sur le côté incliné de l'armature, placer l'œillet principal (gros trous au faîte de la toile) sur les ergots de l'armature (grosse pointe au faîte de l'armature), et ensuite déplier la toile sur le côté levé.



Remarque. Tiré de C-87-110-000/MS-000 Manuel d'entretien opérationnel et courant - Tente de base (pages 2 à 8), par le MDN Canada, 1983, Ottawa, Ontario, Ministère de la Défense nationale. Droit d'auteur 1983 par MDN Canada.

Figure 9 Placer la toile


4. Fixer l'avant-toit et les sangles inférieures au côté élevé.

5. Attacher les murs avant et arrière aux sections du centre le long de la ligne du toit seulement.

6. Lever l'autre côté de la tente et aligner les pattes.


7. Attacher les sangles de protection (les sangles en dessous de la toile qui s'attachent aux pannes telles qu'illustré à la figure 10) et fixer les câbles de renforcement (les câbles de soutien tel qu'illustré à la figure 11) mais ne pas serrer.

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-804/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-804-PF-002/A-CR-CCP-804-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.



Remarque. Tiré de C-87-110-000/MS-000 Manuel d'entretien opérationnel et courant - Tente de base (pages 2 à 8), par le MDN Canada, 1983, Ottawa, Ontario, Ministère de la Défense nationale. Droit d'auteur 1983 par MDN Canada.

Figure 10 Sangles de protection



Remarque. Tiré de C-87-110-000/MS-000 Manuel d'entretien opérationnel et courant - Tente de base (pages 2 à 8), par le MDN Canada, 1983, Ottawa, Ontario, Ministère de la Défense nationale. Droit d'auteur 1983 par MDN Canada.

Figure 11 Câbles de renforcement

8. Achever le laçage des murs arrière aux éléments du centre.


9. Lever l'autre côté et ajuster le positionnement et l'alignement des pattes des arceaux pour obtenir un bon ajustement de la toile.

Point d'ancrage

Les étapes suivantes décrivent la procédure pour ancrer la tente modulaire au sol :

1. Fixer l'armature au sol. Enfoncer les piquets en acier (deux par pied), en travaillant à l'extérieur de la tente, pour que les piquets soient inclinés vers l'intérieur (pour empêcher le soulèvement de l'armature tel qu'illustré à la figure 12).

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-804/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-804-PF-002/A-CR-CCP-804-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.



Remarque. Tiré de C-87-110-000/MS-000 Manuel d'entretien opérationnel et courant - Tente de base (pages 2 à 8), par le MDN Canada, 1983, Ottawa, Ontario, Ministère de la Défense nationale. Droit d'auteur 1983 par MDN Canada.

Figure 12 Enfoncement des piquets

2. Serrer les câbles de renforcement et les sangles de renforcement à la tension maximale.

3. Attacher la sangle inférieure et serrer au maximum.

4. Lorsqu'on utilise des câbles de renforcement, raccorder les dispositifs d'ancrage verticaux avec les anneaux en D correspondants aux points d'ancrage le long de la ligne du sol de la toile.

5. Enfoncer les piquets dans le sol, sous le tapis de sol, de façon à ce que la toile du mur latéral soit tendue.

6. Raccorder les rabats du tapis de sol avec les boutons en bâtonnet et les boucles aux coins et le long des côtés. Placer de la pelouse, de la neige ou d'autre matériel approprié sur le tapis de sol pour empêcher le vent d'entrer en dessous.

Parfois, une tranchée est nécessaire quand la tente est montée sur un sol mal drainé tel que sur des surfaces plates, de glaise ou un sol lourd ou un sol peu profond sur un substratum rocheux. Les sols sablonneux ou les zones inclinées ne nécessitent pas habituellement des tranchées de drainage. La tranchée doit avoir 20 centimètres de large sur 15 centimètres de profond. Creuser une tranchée en pente de sorte que l'eau s'éloigne de la tente. Creuser des sorties de drainage aux points les plus bas de la tranchée en s'assurant qu'ils ne nuisent pas aux piétons ou au mouvement des véhicules.



Creuser une tranchée seulement si la situation l'exige.

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-804/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-804-PF-002/A-CR-CCP-804-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.

DÉMONTER

Pour démonter une tente modulaire, il faut suivre la procédure pour monter une tente dans l'ordre inverse. Les étapes sont énoncées ci-dessous :

1. Desserrer les câbles et les ancrages et les retirer (si le vent n'est pas trop fort), sinon les laisser jusqu'à ce que la tente soit abaissée.
2. Enlever le matériel du tapis de sol.
3. Défaire toutes les sangles et le laçage jusqu'aux pannes de l'avant-toit.
4. Abaisser la tente, un côté à la fois.
5. Délacer les murs et les sections de tente et les enlever de l'armature.
6. Défaire l'armature (procédure inverse).

S'assurer que les dispositions sont prises pour nettoyer et sécher l'équipement, si nécessaire, à la première occasion.

EMBALLER



Un schéma des procédures d'emballage est présenté à l'annexe A.

Pour emballer une tente modulaire, suivre les étapes suivantes :

1. Étaler la toile, la surface extérieure face au sol, pour faciliter le nettoyage.
2. Plier les sections avant et arrière en :
   a. plaçant la partie supérieure et les côtés de la section vers le centre de sorte à former un carré avec la section ;
   b. plaçant les extrémités des sections vers le centre de la section ;
   c. pliant la section en deux ; et
   d. pliant le côté opposé pour terminer le processus ;
3. Plier la section du centre en :
   a. prenant les extrémités de la section et en les plaçant vers le centre de la section ;
   b. prenant une des extrémités et en la pliant en diagonale avec l'autre extrémité ;
   c. prenant la section et en la plaint en trois ;
   d. pliant la section en deux ; et
   e. pliant la section en deux en sens inverse.

CONFIRMATION DU POINT D'ENSEIGNEMENT 2

La participation des cadets à monter, à démonter et à emballer une tente modulaire servira de confirmation de l'apprentissage de ce PE.

20-C490.06-13

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-804/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-804-PF-002/A-CR-CCP-804-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.

Point d'enseignement 3 — **Expliquer, démontrer et demander aux cadets, en tant que membre d'un groupe, de monter, de démonter et d'emballer une tente arctique ou une tente civile en forme de dôme**

Durée : 30 min — Méthode : Démonstration et exécution




On donne ces descriptions et ces instructions au moment de monter, de démonter et d'emballer la tente.

Si la tente doit demeurer montée pour la durée de l'exercice, enseigner le démontage et l'emballage à la fin de l'exercice.

COMPOSANTS D'UNE TENTE ARCTIQUE POUR 5 OU 10 PERSONNES

Les tentes arctiques pour 5 et 10 personnes ont la forme d'une cloche et une base pentagonale. Chaque section de mur du pentagone est munie d'un rabat à neige attaché à la partie inférieure de son panneau. La tente comprend une partie intérieure et une partie extérieure. La partie intérieure est la plus couramment utilisée pour l'entraînement des cadets et comprend une porte à fermeture à glissière, des points d'ancrage de base, des ouvertures d'aération et de tuyau du réchaud, et un sommet renforcé pour l'insertion d'un mât. La tente est soutenue par un seul mât central télescopique et 16 (10 personnes) ou 10 (5 personnes) haubans. Les haubans sont retenus avec des piquets en alliage léger ou en plastique.



Remarque. Créé par le Directeur - Cadets 3, 2007, Ottawa, Ontario, Ministère de la Défense nationale.


Figure 13 Parties de la tente arctique pour dix personnes

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-804/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-804-PF-002/A-CR-CCP-804-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.



Remarque. Tiré de Hero Army Surplus, Army Tents par heroarmysurplus.com, 2007. Droit d'auteur 2007 par heroarmysurplus.com. Extrait le 2 décembre 2007, du site http://heroarmysurplus.com/index.php/cPath/116?osCsid=jncvpsk59lech7i4chhja975q6

Figure 14 Tente arctique pour cinq personnes



Remarque. Tiré de la publication B-GG-302-002/FP-001 Opérations dans l'Arctique et la zone subarctique, Partie 1 (pages 3 à 11), par le MDN Canada, 1974, Ottawa, Ontario, Ministère de la Défense nationale. Droit d'auteur 1974 par MDN Canada.


Figure 15 Disposition de couchage d'une tente arctique pour cinq personnes

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-804/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-804-PF-002/A-CR-CCP-804-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.



Remarque. Tiré de Hero Army Surplus, Army Tents par heroarmysurplus.com, 2007. Droit d'auteur 2007 par heroarmysurplus.com. Extrait le 2 décembre 2007, du site http://heroarmysurplus.com/index.php/cPath/116?osCsid=jncvpsk59lech7i4chhja975q6

Figure 16 Tente arctique pour dix personnes



Remarque. Tiré de la publication B-GG-302-002/FP-001 Opérations dans l'Arctique et la zone subarctique, partie 1 (pages 3 à 12), par le MDN Canada, 1974, Ottawa, Ontario, Ministère de la Défense nationale. Droit d'auteur 1974 par MDN Canada.

Figure 17 Disposition de couchage d'une tente arctique pour dix personnes

INSPECTION DE LA TENTE ARCTIQUE

La tente doit être inspectée pour s'assurer que les défectuosités suivantes ne sont pas présentes.

- l'anneau renforcé du sommet qui est endommagé ou déchiré ;
- des ouvertures d'aération qui sont bloquées ou endommagées ;

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-804/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-804-PF-002/A-CR-CCP-804-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.

- des panneaux qui ont des déchirures, des trous, des fils brisés ou des coutures défaites ;
- des boucles ou des haubans qui sont endommagés ou manquants ;
- des haubans ou des boucles de haubans qui sont brisés ou effilochés ;
- l'ouverture de tuyau du réchaud qui est endommagée ou manquante ;
- la fermeture à glissière de la porte extérieure qui est brisée ;
- des rabats à neige avec œillets qui sont déchirés des parois ;
- des dispositifs de retenue des cordes de séchage qui sont détachés des coutures ;
- des boutons en bâtonnet qui sont manquants ;
- des sections du mât télescopique (tente pour 10 personnes) qui sont pliées ou séparés, ou la tige du passant du mât qui est manquante ;
- le mât de tente (tente pour 5 personnes) qui est plié ou fissuré et qui ne s'ajuste pas correctement ;
- une plaque de la base qui est fissurée et, dans le cas d'une tente pour 5 personnes, une tige du passant de la plaque de la base qui est manquante ; et
- des piquets qui ont des pointes brisées ou pliées.

MONTER UNE TENTE



Expliquer et démontrer les éléments suivants. Demander aux cadets d'aider au besoin.

La seule différence dans la façon de dresser ces deux tentes est le nombre de haubans. Une tente arctique pour 5 personnes comprend cinq haubans et une tente arctique pour 10 personnes à 16 haubans. La procédure suivante décrit les étapes à suivre pour dresser une tente arctique pour 5 ou 10 personnes :

1. Choisir un emplacement pour la tente (voir le PE 1, Sélection de l'emplacement).
2. Étaler la tente sur le sol, l'extérieur vers le haut.
3. S'assurer que la fermeture à glissière de la porte avant est complètement fermée.
4. Vérifier si la doublure est en place; habituellement elle n'est pas en place dans une tente neuve.
5. Si la doublure n'est pas en place, suivre les étapes suivantes :
    a. Étaler la doublure au-dessus de la tente, l'intérieur de la tente vers le haut.
    b. Attacher le haut et le bas des boutons en bâtonnet du tuyau du réchaud de la doublure à la tente.
    c. Attacher les boutons en bâtonnet restants de la doublure à la tente. Utiliser les coins de la tente comme points de vérification pour s'assurer qu'aucun bouton en bâtonnet n'a été manqué.
    d. Enfiler la corde de séchage inférieure dans les dispositifs de retenue des cordes de séchage.
6. Fixer les coins de la tente arctique avec des piquets.
7. Le mât de tente est plié en deux. Le redresser et le bloquer en position.
8. La personne désignée pour tenir le mât prend le mât et la plaque de la base sous la toile en passant par la porte et insère le mât dans l'œillet du centre (sommet renforcé) de la tente.

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-804/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-804-PF-002/A-CR-CCP-804-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.

9. Fixer la base du mât sur la plaque de la base et demander à la personne désignée pour tenir le mât de le tenir droit.

10. Avant de monter le mât, enfoncer les piquets de coin dans le sol.

11. Demander à la personne désignée pour tenir le mât d'allonger le mât jusqu'à ce que la bordure et les rabats à neige soient de niveau avec le sol. Utiliser les piquets comme guides; il faut les retirer pendant cette étape.

12. Le mât est muni d'une manille que l'on doit soulever avant de l'allonger. Faire attention que la manille ne pince pas les doigts de la personne désignée pour tenir le mât.

13. Bloquer la manille en place pour fixer la hauteur de la tente.

14. Tirer les haubans inférieurs et les allonger en ligne avec les coutures de la tente.

15. Chaque hauban possède un dispositif de réglage; s'assurer que ce dispositif est réglé au milieu.

16. Fixer les haubans au sol en utilisant des piquets résistants.

17. Régler les haubans pour éliminer tout affaissement à la partie inférieure de la tente. La tente doit être d'une hauteur égale tout le tour.

18. Recommencer les étapes 14 à 16 avec les haubans supérieurs. Les haubans de la tente ne doivent jamais entrecroiser d'autres tentes.

19. Régler et serrer tous les haubans et soutenir le hauban de la porte, s'il y a lieu.

20. Les deux haubans de l'avant-toit de la porte peuvent être soulevés en plaçant le hauban sur un mât improvisé, une branche d'arbre ou un autre objet plus haut que l'entrée de la porte. Ceci empêche la porte de s'affaisser et il est plus facile d'entrer et de sortir de la tente; il donne une plus grande stabilité à la tente.

DÉMONTER

Effectuer les étapes suivantes pour démonter une tente arctique :

1. Demander à la personne désignée pour tenir le mât d'entrer dans la tente et de tenir le mât.

2. Tirer les piquets, un à la fois, rouler les haubans et les attacher.

3. Demander à la personne désignée pour tenir le mât d'abaisser et d'enlever le mât.

EMBALLER

Effectuer les étapes suivantes pour emballer une tente arctique :

1. Étendre la tente en mettant la porte vers le haut et au centre, les fermetures à glissières fermées et enlever tout débris.

2. S'assurer qu'il n'y a pas de doubles plis en dessous.

3. Tenir le sommet solidement. Le premier long pli est fait en pliant les ailes vers le centre avec les piquets en ligne de haut en bas.

4. Aligner la tente arctique et l'aplatir.

5. Plier les rabats à neige le long de la base.

6. Faire le deuxième long pli en répétant l'action effectuée pour le premier long pli.

7. Aligner la tente arctique et l'aplatir.

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-804/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-804-PF-002/A-CR-CCP-804-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.

8. Faire le troisième long pli en répétant l'action effectuée pour le premier long pli.

9. Aligner la tente arctique et l'aplatir.

10. Faire le quatrième long pli en basculant les plis un par-dessus l'autre.

11. Faire le premier pli croisé; replier la base vers le haut du mur.

12. Faire le deuxième pli croisé en pliant le sommet dans la base de la section du mât en laissant un pli libre d'environ 10 centimètres à la base de la section du mât pour éviter l'usure et les déchirures. Le haut du mât doit être décalé.

13. Faire le troisième pli croisé en plaçant les deux plis précédents un par-dessus l'autre.

14. Insérer la tente, la plaque de la base et les piquets dans le sac.

15. Placer les deux sections du mât restantes dans le sac, à côté de la tente.

16. Attacher le haut du sac de tente.

CHOISIR UNE TENTE EN DÔME DE MODÈLE CIVIL

Pour choisir une tente civile adéquate, tenir compte du nombre de personnes qu'elle doit accommoder, des saisons pendant lesquelles elle est utilisée, des conditions météorologiques qui peuvent survenir, du poids de la tente et des accessoires nécessaires.

Les saisons et les conditions

Tentes trois saisons. Conçues pour offrir une bonne ventilation le printemps, l'été et l'automne et fournir une bonne protection contre les intempéries dans toutes les conditions sauf lors de chutes de neige abondante et de vents très violents. Plusieurs tentes trois saisons possèdent des toiles intérieures de mailles, qui réduisent la condensation et qui souvent peuvent être utilisées sans l'auvent comme abri frais contre les insectes pendant les nuits chaudes. Les tentes trois saisons sont plus aérées, moins coûteuses, plus légères, plus compactes et peuvent être plus logeables que les tentes quatre saisons. Leur polyvalence les rend populaires chez les randonneurs, les avironneurs et les cyclistes.



Remarque. Tiré de MEC Funhouse 4 Tent, par MEC.ca, 2007, Droit d'auteur 2007 par MEC.ca. Extrait le 2 décembre 2007 du site http://www.mec.ca/Products/product_listing.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374302702837&bmUID=1196614958520

Figure 18 Tente trois saisons

Tentes quatre saisons. Construites pour des conditions climatiques extrêmes. Elles sont généralement fabriquées avec plusieurs mâts et possèdent des formes courbées basses pour protéger contre les grands

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-804/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-804-PF-002/A-CR-CCP-804-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.

vents et réduire l'accumulation de neige. Des haubans supplémentaires donnent plus d'options d'ancrage. Les tissus ont tendance à être plus lourds, avec des couches imperméables plus épaisses pour qu'ils soient plus imperméables, mais moins bien aérés et plus susceptibles à la condensation intérieure. Cette protection supplémentaire signifie plus de poids et un emballage plus grand, qui peut être inadéquate sauf pour la randonnée de ski, le camping d'hiver ou l'escalade.



Remarque. Tiré de MEC Mondarack Tent, par MEC.ca, 2007, Droit d'auteur 2007 par MEC.ca. Extrait le 2 décembre 2007 du site http://www.mec.ca/Products/product_listing.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374302702837&bmUID=1196614958520

Figure 19 Tente quatre saisons

POIDS

Les poids de tente sont décrits comme « poids minimum » et « poids emballé ». Le poids minimum comprend la tente et l'armature, et le moins de piquets et de haubans nécessaires pour installer adéquatement la tente. Le poids emballé inclut la tente entière, les instructions, les fourre-tout, les pièces de réparation, tous les haubans et les piquets. Si les conditions météorologiques le permettent, le poids peut être réduit en laissant quelques piquets et des composants à la maison et en improvisant avec des matériaux disponibles sur le site.

ACCESSOIRES

Toiles de sol. Celles-ci sont des tapis de sol qui sont fabriqués pour s'ajuster à la tente. Les tapis de sol protègent les planchers de tente des abrasions, augmentent l'imperméabilité et aident à l'isoler d'un sol froid. La plupart des tentes ont des toiles de sol préfabriquées vendues séparément.

Vestibules. Ils sont une excellente façon d'augmenter la surface habitable d'une tente. Ils sont utiles pour le rangement de l'équipement, pour enlever les vêtements humides ou mettre des bottes. Un vestibule soutenu par des mâts sera plus lourd mais habituellement plus grand et plus à l'épreuve des tempêtes.

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-804/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-804-PF-002/A-CR-CCP-804-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.


MONTER UNE TENTE

Montage de la partie principale

Effectuer les étapes suivantes pour monter la partie principale d'une tente en dôme de modèle civil :

1. Enlever les objets pointus qui peuvent percer le plancher de la tente. Une toile de sol sous la structure n'est pas nécessaire pour imperméabiliser une tente, mais elle réduit à long terme l'usure du plancher de la tente.

2. Assembler soigneusement tous les mâts.




Les mâts avec sandow à crochet (tendeur élastique) sont destinés à garder les sections de mât dans l'ordre approprié et non à servir de mécanisme d'assemblage automatique pour les mâts. Ne pas tenir une section du mât pendant que l'autre partie est agitée dans un mouvement de va-et-vient, ou lancer les mâts en l'air; l'une ou l'autre de ces procédures met trop de contrainte sur les articulations et le sandow à crochet des mâts. Il faut plutôt, ajuster les mâts ensemble section par section, et s'assurer que chaque pièce glisse entièrement dans la prochaine. Forcer un mât mal ajusté peut endommager le mât ou la partie principale de la tente et l'auvent.

3. Étendre la partie principale de la tente à plat. Dans des conditions de grands vents, fixer avec des piquets les coins du plancher avant de commencer.

4. Étendre les mâts sur le dessus de la partie principale de la tente de sorte que chacun traverse en diagonale d'un coin à l'autre coin opposé; les deux mâts doivent se croiser au centre pour former un X.

5. Attacher les attaches du mât à la toile.


6. Ajuster les extrémités du mât dans les languettes à œillets aux quatre coins de la tente.



Demander à une personne de soulever le haut de la tente pour la détendre puisque la tension peut faire sortir les autres mâts. Ceci est l'étape où la plus grande tension peut être placée sur les mâts. Il y a souvent plus qu'un œillet sur chaque languette de sangle pour augmenter ou diminuer la tension de la tente afin de compenser pour le mou ou la tension du tissu en raison des changements dus à l'humidité. Lorsqu'on dresse la tente en premier, il est préférable d'utiliser l'œillet extérieur (position la plus détendue) sur chaque languette.

7. Commencer à un point au-dessus d'une des portes, attacher les agrafes de la tente aux mâts.

8. Fixer avec des piquets les coins de la tente.



La plupart des tentes sont codées par couleur pour aider les utilisateurs à les monter plus facilement.

Attache de l'auvent

1. Étendre l'auvent sur la tente pour que les portes de l'auvent s'alignent avec les portes de la toile.

2. Attacher les attaches autobloquantes Velcro pour fixer l'auvent sur les mâts. Elles sont généralement sous l'auvent sur la plupart des tentes. La fixation de ces attaches autobloquantes est très importante pour renforcer la tente. Les attaches autobloquantes permettent aux mâts de se renforcer les uns aux autres dans


Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-804/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-804-PF-002/A-CR-CCP-804-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.

une série de longerons; elles raccordent aussi les points d'attache des haubans de coin directement aux mâts pour une tension maximale quand ces haubans sont réglés.

3. Ajuster toutes les languettes d'œillets de l'auvent sur les extrémités des mâts appropriées.

Ancrage et haubanage de la tente

Attacher, fixer avec des piquets et tendre les haubans des quatre coins. Plutôt qu'utiliser de gros mâts lourds pour la rigidité, la plupart des tentes utilisent des haubans légers et solides qui font partie de leur structure. Cela garde le poids des tentes au minimum. Cette conception exige que les haubans soient solidement fixés pour tout type de vent. Ne pas le faire pourrait amener la tente à bouger dans le vent (comme dans le cas de toute tente, l'abri des arbres, des rochers ou des murs de neige favoriseront une nuit plus tranquille lors de conditions orageuses).



Les piquets inclus avec une tente sont adéquats pour une utilisation générale sur un sol relativement mou. Sur un sol très compacté, utiliser des piquets qui peuvent résister à la force requise pour les fixer. Sur la neige, le sable ou d'autres surfaces très peu compactées, les piquets en T plus larges ou les piquets à neige en aluminium tiennent mieux; ces piquets tiennent mieux quand ils sont enterrés horizontalement. Improviser avec d'autres piquets (des leviers de randonnée pédestre, des piolets, des branches, des roches, des arbres), à l'aide des boucles de piquets ou des cordes de tentes selon le besoin.

Ventilation de la tente

Une bonne ventilation est la clé pour réduire la condensation dans toute tente. Voici certains points dont il faut tenir compte :

- Garder les portes en tissu ouvertes aussi grandes que possible lorsque les conditions météorologiques dominantes le permettent.
- Si les insectes ne sont pas un problème, laisser les portes de moustiquaires ouvertes.
- Ouvrir chaque porte à partir du haut; l'air chaud et humide monte et s'échappe à travers les ouvertures hautes.
- Si la conception de la tente le permet, l'ouvrir à l'une des extrémités ou de chaque côté pour permettre à l'air de circuler.
- Pendant les nuits chaudes, quand il n'y a pas de pluie ou de rosée, ne pas mettre le double toit et utiliser la tente intérieure pour empêcher les insectes de rentrer.

DÉMONTAGE ET EMBALLAGE

L'élément le plus important à retenir dans le démontage d'une tente est de ne pas appliquer de pression sur les mâts et les tissus et de suivre les étapes suivantes :

1. Décrocher les haubans et relâcher la tension de la tente.

2. Relâcher tous les mâts. Si la tente a des enveloppes de mât, pousser les mâts pour les sortir des enveloppes plutôt que de les tirer.

3. Pour réduire la tension sur le sandow dans les mâts et pour accélérer le démontage, plier d'abord chaque mât en deux et le replier ensuite vers l'extérieur, deux sections à la fois.

4. S'assurer d'enlever tous les composants les uns des autres avant de les ranger. Faire sécher une tente mouillée avant de l'emballer puisque l'humidité endommage la tente au fil du temps.

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-804/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-804-PF-002/A-CR-CCP-804-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.

5. Si cela est possible, plier et enrouler la tente plutôt que de la fourrer dans son sac. L'enroulement produit un plus petit emballage et diminue les plis dans le revêtement en polyuréthanne. On peut transporter la tente et les mâts séparément pour faciliter l'emballage ou le partage de la charge.

ENTRETIEN DE LA TENTE

Protection de la tente

Le dommage par les rayons ultraviolets (UV) est le plus grand danger pour les tentes. Les tissus ne doivent pas être exposés à la lumière du soleil pour des périodes prolongées; cela peut entraîner ultimement à la décoloration et la déchirure du tissu. Les tissus de la toile de tente sans revêtement sont les plus susceptibles d'être endommagés par les rayons ultraviolets et doivent être recouverts par son auvent qui est plus durable. Si une exposition trop longue est inévitable, couvrir la tente avec une bâche ou une toile de nylon.

Éclairage de la tente

L'utilisation d'un fanal à chandelle dans une tente comporte certains risques. Ne jamais laisser un fanal à chandelle brûler sans surveillance; toujours surveiller en cas de risques d'incendie des tissus surchauffés ou de déversement de cire. Le déversement de cire peut être dangereux, tout particulièrement pour les yeux et d'autres endroits sensibles. Utiliser sagement les fanaux à chandelle et avec beaucoup de prudence. La cuisson dans une tente est fortement déconseillée en raison des risques d'incendie et des risques d'inhalation de monoxyde de carbone. Contrairement à la fumée du feu de camp ou d'autres émanations, le monoxyde de carbone peut rendre quelqu'un inconscient sans avertissement.

Éviter la nourriture dans la tente

Nettoyer rapidement les déversements avec de l'eau. Plusieurs aliments, en particulier ceux qui sont acides comme les fruits et les jus, peuvent affaiblir les tissus synthétiques au fil du temps. Il est conseillé de manger et de ranger la nourriture à l'écart de la tente pour éviter d'attirer les animaux.

Nettoyage de la tente

Nettoyer la tente manuellement pendant le montage, à l'aide d'une éponge, d'un savon doux sans détergent et d'eau chaude. Rincer à grande eau. Ne pas nettoyer à sec, laver à la machine ou sécher à la machine. On peut laisser en place les taches résistantes comme le goudron et répandre de la poudre de talc sur celles-ci pour empêcher qu'elles se répandent à d'autres endroits de la tente pendant le rangement. Après le nettoyage, on peut appliquer un vaporisateur hydrorésistant conçu pour les tissus synthétiques sur le double toit si la surface hydrorésistante est détériorée. Cela est apparent quand les gouttelettes d'eau ne glissent pas sur le tissu. Si les mâts sont exposés au sel ou à l'eau salée, les rincer à l'eau douce et les laisser sécher avant le rangement (alors que l'aluminium ne rouille pas, il peut devenir cassant par la corrosion non détectée au fil du temps).

CONFIRMATION DU POINT D'ENSEIGNEMENT 3

La participation des cadets à monter, à démonter et à emballer une tente arctique ou une tente civile en forme de dôme servira de confirmation de l'apprentissage de ce PE.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets à monter, à démonter et à emballer une tente modulaire et une tente arctique ou une tente civile en forme de dôme servira de confirmation de l'apprentissage de cette leçon.

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-804/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-804-PF-002/A-CR-CCP-804-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D'ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Il est important que les cadets soient en mesure de monter ou de démonter une tente modulaire, car elles sont couramment utilisées durant les exercices de survie pour équipage de vol. La compréhension de cette leçon permettra aux cadets de mieux aider à la mise en œuvre d'un exercice de survie pour équipage de vol.

COMMENTAIRES/REMARQUES À L'INSTRUCTEUR

Si l'escadron n'a pas accès à des tentes modulaires, demander aux cadets de monter, démonter et d'emballer la tente arctique et la tente en dôme de modèle civil.


DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A3-059 C-87-110-000/MS-000 Forces canadiennes. (1983). *Manuel d'entretien opérationnel et courant - Tente de base*. Ottawa, Ontario, Ministère de la Défense nationale.

A3-060 B-GG-302-002/FP-001 Forces canadiennes. (1974). *Arctic and Sub-Arctic operations*: Volet 1. Ottawa, Ontario, Ministère de la Défense nationale.

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-804/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-804-PF-002/A-CR-CCP-804-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.

PLIER UNE SEULE SECTION DE TENTE




Remarque. Tiré de C-87-110-000/MS-000 Manuel d'entretien opérationnel et courant - Tente de base (pages 2 à 8), par le MDN Canada, 1983, Ottawa, Ontario, Ministère de la Défense nationale. Droit d'auteur 1983 par MDN Canada.

Figure A-1 Plier une seule section de tente

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-804/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-804-PF-002/A-CR-CCP-804-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.

PLIER DES SECTIONS DE TENTE LACÉES



Remarque. Tiré de C-87-110-000/MS-000 Manuel d'entretien opérationnel et courant - Tente de base (pages 2 à 8), par le MDN Canada, 1983, Ottawa, Ontario, Ministère de la Défense nationale. Droit d'auteur 1983 par MDN Canada.

Figure A-2 Plier les sections de tente lacées

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-804/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-804-PF-002/A-CR-CCP-804-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.